

Fernwartung / Remotehilfe

Benutzer Information

RustDesk ist eine Open Source Software und ist eine kostenlose Alternative zu TeamViewer und AnyDesk.

RustDesk hilft uns, Sie bei Ihren Anliegen zu unterstützen und ermöglicht einen reibungslosen Ablauf diverser Supporttätigkeiten.

Mit den hier beschriebenen Einstellungen wird der StarkStrom e.V. Relay-Server genutzt, der den Anforderungen der DSGVO entspricht und von uns betrieben wird.


Verwendung

Bitte die passende Version für Ihr System herunterladen und starten:

Windows 64bit	Mac ARM64	Ubuntu 64bit	Android Universal
<u>Herunterladen</u>	<u>Herunterladen</u>	<u>Herunterladen</u>	<u>Herunterladen</u>


Nach dem Start ist dieses Fenster offen:

Start Ansicht




Um in die Einstellungen zu gelangen, klickt man auf die drei Punkte/Striche

Einstellungen öffnen



Jetzt kann auf der **linken Seite** der Button "**Netzwerk**" angeklickt werden:

Einstellungsmenü



In den Netzwerkeinstellungen muss folgendes bei "**ID-Server**" und "**Key**" eingetragen und auf "**Anwenden**" geklickt werden:


1. ID-Server:

141.82.217.178

2. Key:


Tb52g+sMFYM1Ijj90mXRnttir31Atd0IvoKBVawS0V4=

Eingetragener ID-Server



Falls die Einstellung nicht bearbeitbar ist müssen sie auf den Button "**Netzwerkeinstellungen entsperren**" klicken

Netzwerkeinstellungen entsperren (2)



Mit den hier beschriebenen Einstellungen wird der StarkStrom e.V. Relay-Server genutzt, der den Anforderungen der DSGVO entspricht und von uns betrieben wird.

Version #2

Erstellt: 1 Juni 2026 17:07:40 von craftman96

Zuletzt aktualisiert: 1 Juni 2026 17:11:31 von craftman96